


# MP3 z DVD

Chcete v přenosném přehrávači poslouchat písničky z koncertu zaznamenaného na DVD nebo třeba poslouchat svůj oblíbený seriál, talk show, vystoupení komika a podobně? Vytvořte si z DVD „empétrojku“.

## ZÍSKÁNÍ PROGRAMU

Program MediaCoder získáte zdarma na jeho oficiálních stránkách. Na adrese [www.mediacoderhq.com/dlfull.htm](http://www.mediacoderhq.com/dlfull.htm) zvolte, zda máte zájem o verzi pro operační systémy 32bitové, nebo 64bitové (první odkaz pod nadpisem **MediaCoder 32bit**, resp. **MediaCoder**

**64bit** – obr. 1) a na následující stránce klikněte na jeden z odkazů **Mirror #** (pod reklamou – obr. 2). Verzi pro 64bitová Windows stahujte, jen pokud jste si jisti, že máte odpovídající operační systém. Pokud nevíte, zvolte verzi 32bitovou.



**OBR. 1**  
Stažení programu.

Verze pro 32bitové operační systémy.

Verze pro 64bitové operační systémy.

**OBR. 2**  
Zvolte jeden z odkazů **Mirror #** – pokud nebude první zvolený fungovat, zkuste jiný.

## MEDIACODER

**cena:** zdarma  
**jazyk:** česky  
**info:** [www.mediacoderhq.com](http://www.mediacoderhq.com)

### V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:


- jak nainstalovat program MediaCoder
- jak program ovládat
- jak nastavit převod z DVD do MP3
- jak převod provést

**stupeň obtížnosti:** obtížnější



## INSTALACE PROGRAMU

Stažený instalační balíček spustíte a v prvním okně kliknete na tlačítko **Next**. Dále souhlasíte s licenci (program je k dispozici zdarma) kliknutím na tlačítko **I Agree** a instalační adresář potvrdíte kliknutím na tlačítko **Next**. Před dalším kliknutím na tlačítko **Next** se přesvědčte, že je vybrána doporučená instalace (**Recommended**). Nakonec označte možnost **Neinstalovat zrychlení počítače** (jde o nezajímavou komerční nabídku) a klikněte na tlačítko **Install** (obr. 3).



Nabídku odmítněte.

Spusťte instalaci.


Během instalace musí být počítač připojen k internetu. Průvodce totiž stahuje dodatečné komponenty. Vyčkejte, než se celá instalace dokončí – program je složitější, takže to bude chvíli trvat. Poté uzavřete průvodce kliknutím na tlačítko **Finish**.

**OBR. 3**  
Instalace programu.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU A ČEŠTINA

Program MediaCoder spustíte pomocí zástupce na pracovní ploše nebo v nabídce **Start**. Po zmizení startovní obrazovky se však nezobrazí okno programu. To vyvoláte až kliknutím na ikonu MediaCoderu v oznamovací oblasti systému (vpravo dole vedle hodin – obr. 4).


V programu lze aktivovat českou lokalizaci. Třebaže není úplná, může pomoci. V menu **Options** rozbalte nabídku **User Interface Language** a vyberte z ní možnost **Czech**. Poté kliknutím na tlačítko **OK** uzavřete okno informující o tom, že program je třeba restartovat, a učiňte tak (tedy program vypněte a zase spusťte).



**OBR. 4**  
Program po spuštění nezobrazí hlavní okno, ale „schová“ se do oznamovací oblasti systému.

## VÝBĚR STOP K PŘEVODU

Klikněte na tlačítko **Add** na hlavním panelu (obr. 5) a zvolte možnost **Přidat stopu**. Zobrazí se menší okno: Z menu **Track Type** vyberte možnost **DVD**, a máte-li více optických mechanik, vyberte z menu **CD-ROM/DVD-ROM** tu správnou mechaniku (přesněji řečeno písmeno, které ji reprezentuje). V části **Tracks** se nyní zobrazí jednotlivé stopy média. Po kliknutí na některou z nich uvidíte v rámečku **Chapters** soupis kapitol dané stopy. Prvních několik stop zpravidla obsahuje různé upoutávky, znělky a podobně. Poznáte je podle toho, že v soupisu kapitol se objeví pouze možnost „celá stopa“ (**Whole Track**). Nyní vyberte stopy k převodu. Klikněte na příslušnou stopu v rámečku **Tracks**, v rámečku **Chapters** označte možnost **Whole Track** (většinou není důvod převádět jednotlivé kapitoly, ale možné to samozřejmě je) a klikněte na tlačítko **Add**. Postup opakujte pro každou stopu, kterou chcete převést. Poté menší okno uzavřete kliknutím na tlačítko **Close**.  
Poznámka: Možnost **Whole Disc**, tedy převod celého disku najednou, nefunguje správně.



OBR. 5  
Výběr stop k převodu.

## PŘEVOD DO MP3

V hlavním okně programu (obr. 6) nyní vyhledejte rámeček se záložkami **Generic**, **Video**, **Audio**... (levá dolní část okna) a přepněte na záložku **Video**. Zrušte zatržení u možnosti **Povoleno**. Tím určíte, že výsledným souborem bude pouze zvuk (ve formátu MP3).  
Dále se přesuňte do pravého horního rohu okna a klikněte na tlačítko se třemi tečkami u kolonky **Výstupní adresář**. Následně vyberte adresář, do něhož budou uloženy vytvořené soubory formátu MP3.

Tím je nastavení u konce, nyní už stačí spustit převod kliknutím na tlačítko **Start**. Převádění formátů multimédií je úkol náročný na výkon, proto se nedivte, když i na silnějších počítačích bude celý proces trvat několik minut. Dokončení převodu jednotlivých stop vám dá program na vědomí „bublinou“ v oznamovací oblasti systému. O dokončení převodu všech stop jste informováni hlášením **Překódování dokončeno** (obr. 7). Nedejte se zmást tím, že už dříve se v některých kolonkách objevil ukazatel 100 %, jde pouze o dílčí úkony.


Aleš Havlas

## INFO


**SMAZÁNÍ SEZNAMU STOP** • Před opakovaným použitím programu je třeba smazat seznam dříve převáděných stop. Učiňte tak pomocí tlačítka **Empty** a příkazu **Odstranit všechny položky**.

## INFO

**NASTAVENÍ KVALITY MP3** • Chcete-li nastavit kvalitu souboru vytvářeného ve formátu MP3, vyberte z levé části okna záložku **Audio**. Tím v pravé části okna zobrazíte nastavení jednotlivých zvukových formátů. Kvalitu „empetrojek“ můžete změnit na kartě **LAME MP3**. V menu **Preset** zvolte buď jednu z přednastavených konfigurací, nebo položku **Custom** – ve druhém případě nastavte parametry podle svého uvažování. Optimální volbou je přednastavený profil **Standard (VBR)**, resp. kombinace **Rate Mode VBR** a kvality stupně 2.



OBR. 6 Nastavení převodu.



OBR. 7 Převod DVD na MP3 je dokončen.