



# Jak na sdílení souborů ve Windows XP

**INFO**  
**WINDOWS XP**  
 • jazyk: čeština  
 • www.microsoft.cz  
 • stupeň obtížnosti: obtížnější

Pokud již máte funkční počítačovou síť, v níž třeba jednotlivé počítače sdílí připojení k internetu, pak chcete-li zahájit sdílení souborů a složek, stačí jednotlivé počítače správně nakonfigurovat. Nyní si ukážeme, jak na to ve Windows XP.

**V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:**

- jak aktivovat sdílení
- jak sdílet
- jak přistupovat k datům z jiného PC

## 1. PRŮVODCE INSTALACÍ SÍTĚ

**P**ostup se v různých verzích operačního systému Windows bohužel liší. Znesnadňuje to sice konfiguraci, ale nijak to nebrání sdílení souborů třeba mezi jedním počítačem s Windows XP a jedním počítačem s Windows 7 nebo s Windows Vista. Každopádně je nejdříve nutné na všech počítačích aktivovat obecnou podporu pro sdílení souborů a složek.

Nejjednodušší cestou je využít **průvodce instalací sítě**. Naleznete jej v okně **Start / Ovládací panely**. Sáhnout po něm můžete, i pokud už síť máte nakonfigurovanou. Při opakovaném spuštění si totiž průvodce pamatuje současné nastavení, takže většinu kroků je možné ignorovat a klikat na tlačítko **Další**, dokud nedojde na nastavení, důležité pro sdílení souborů. Poté zkontrolujte **název počítače** – podle něj počítač v síti rozeznáte. Pozor také na jméno pracovní skupiny! Musí být na všech počítačích nastaveno stejně.

## 2. POVOLENÍ SDÍLENÍ

Jakmile v průvodci dojdete k nastavení sdílení, povolte jej a dokončete průvodce. Obdobně postupujte i na dalších počítačích. Poté doporučujeme počítače restartovat, někdy se totiž změny projeví právě až po restartu. Problémy však může dělat firewall. Pokud používáte standardní **Windows Firewall**, pak **průvodce instalací sítě** provede nutné změny sám. U jiných firewallů ale může být nutná manuální změna nastavení.

## 3. SDÍLENÍ SLOŽKY

Když už je podpora sdílení na všech počítačích aktivní, můžete začít jednotlivé složky sdílet. Na složku, kterou chcete sdílet, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a z menu vybrat položku **Vlastnosti**. V otevřeném okně s vlastnostmi vybrané složky přejděte na kartu **Sdílení**. Zde v rámečku **Sdílení v síti a zabezpečení** můžete povolit sdílení složky, zpřístupnit ji i pro úpravy z ostatních počítačů (přidávání nových souborů, úprava těch stávajících nebo i jejich mazání) a také zvolit název složky, pod kterým bude viditelná z ostatních počítačů.

## 4. PŘÍSTUP KE SDÍLENÉ SLOŽCE

Nejjednodušší je sdílenou složku připojit jako síťovou jednotku. Nemusí jít přitom o celý pevný disk v pravém slova smyslu. Jako síťová jednotka se může chovat i jedna jediná složka. Pro její vytvoření stačí ve Windows XP v okně **Tento počítač** z menu **Nástroje** vybrat volbu **Připojit síťovou jednotku**. Ve stejnojmenném okně můžete zadat libovolné písmeno vytvářeného síťového disku. Cestu k cílové složce naleznete pomocí tlačítka **Procházet**. Po kliknutí na něj se otevře stromová struktura se všemi běžícími počítači v síti a se složkami s povoleným sdílením, které jsou v těchto počítačích obsaženy. Stačí tedy stromovou strukturou se jen proklikat ke kýžené složce a volbu potvrdit a uložit.

Jiří Macich ml., jiri@macich.net